

Escenarios de instalación de LABEL MATRIX

Pulsa en uno de los siguientes escenarios de tu aplicación para ver las instrucciones respectivas.

[Escenario 1: Usuario individual, Instalación completa, Demo ya instalado](#)

[Escenario 2: Usuario individual, Instalación completa, Demo no instalado](#)

[Escenario 3: Usuario individual, Actualización, Migración de una versión anterior a 2012 a una nueva Versión](#)

[Escenario 4: Red, Instalación completa](#)

[Escenario 5: Red, Actualización, Migración de una versión anterior a 2012 a una nueva](#)

[Escenario 6: Pasar de una versión para usuario individual a una versión de red](#)

[Escenario 7: Red, Instalación del servicio Citrix/Terminal](#)

[Escenario 8: Añadir licencias de usuario, o complementos del producto](#)

[Escenario 9: Actualización de la edición](#)

Escenarios de instalación de la Llave Electrónica Internacional (Dongle)

Pulsa en uno de los siguientes escenarios de tu aplicación para ver las instrucciones respectivas.

[Escenario 10: Usuario individual, Actualizar, Continuar usando la protección de la llave electrónica](#)

[Escenario 11: Red, Actualización, Seguir usando la protección de la llave electrónica](#)

[Escenario 12: Añadir licencias de usuario o complementos del producto, Protección de la llave electrónica](#)

[Escenario 13: Actualización de la edición, Protección de la llave electrónica](#)

Escenario 1: Usuario individual, Instalación completa, Demo ya instalado

Si ya has descargado e instalado el Demo de LABEL MATRIX, no hay necesidad de que vuelvas a instalar el programa. Sólo tienes que activar el producto para convertir la versión de prueba en una versión completa del producto.

A) Activar el programa:

1. Iniciar LABEL MATRIX. Aparece una ventana de bienvenida con opciones para activar inmediatamente el programa o para probarlo durante un periodo de evaluación.
2. Pulsa **Activar** y después pulsa **Siguiente**.
3. Continúa con el proceso de activación siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

[Volver al índice](#)

Escenario 2: Usuario individual, Instalación completa, Demo no instalado

A-1) Instalar desde la entrega electrónica:

1. Abre el mensaje de correo de TEKLYNX que contiene información para la instalación de tu programa. Pulsa el hipervínculo para descargar el programa.
2. En la página del Centro de descargas de TEKLYNX, pulsa el vínculo **Descargar LABEL MATRIX**.
Se abrirá la ventana Descargar Archivo - Advertencia de Seguridad.
3. Pulsa **Guardar** para descargar el archivo ejecutable en tu equipo. Asegúrate de anotar el lugar de almacenamiento del archivo.
4. Pulsa dos veces en el archivo ejecutable. Si aparece una advertencia de seguridad, pulsa **Ejecutar**.
5. Se abrirá la ventana Elegir Idioma de Configuración. Selecciona el idioma que prefieras para las ventanas del interfaz del programa, y pulsa **Aceptar**.
Aparecerá la ventana **Preparando instalación**, seguida de una ventana de bienvenida para el Asistente de instalación.
6. Continúa con el proceso de instalación siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

A-2) Instalar desde el DVD:

7. Inserta el DVD. Aparecerá la ventana de apertura del DVD.
Si el DVD no se abre automáticamente, ve al Explorador de Windows, busca la unidad del DVD y pulsa en ella para ver su contenido. Pulsa dos veces en el archivo **CDSetup.exe** que se encuentra en el DVD.
8. En la ventana de apertura del DVD, pulsa en **LABEL MATRIX** y después pulsa en el botón **Instalar**.
9. Selecciona el idioma que prefieras para las ventanas del interfaz del programa, y pulsa **Aceptar**.
Aparecerá la ventana **Preparando instalación**, seguida de una ventana de bienvenida para el Asistente de instalación.
10. Continúa con el proceso de instalación siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

B) Activar el programa:

1. Iniciar LABEL MATRIX. Aparece una ventana de bienvenida con opciones para activar inmediatamente el programa o para probarlo durante un periodo de evaluación.
2. Pulsa **Activar** y después pulsa **Siguiente**.
3. Continúa con el proceso de activación siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

[Volver al índice](#)

Escenario 3: Usuario individual, Actualización, Migración de una versión anterior a 2012 a una nueva

A) Instalar y ejecutar la Herramienta de migración:

Si estás actualizando tu producto LABEL MATRIX de una versión anterior a 2012, primero tienes que migrar tu licencia para poder completar la actualización. La Herramienta de migración también sirve para descargar desde el sitio de TEKLYNX si no posees el DVD.

1. Inserta el DVD. Aparecerá la ventana de apertura del DVD.
Si el DVD no se abre automáticamente, ve al Explorador de Windows, busca la unidad del DVD y pulsa en ella para ver su contenido. Pulsa dos veces en el archivo **CDSetup.exe** que se encuentra en el DVD.
2. En la ventana de apertura del DVD, pulsa en **Herramienta de migración** y después pulsa en el botón **Instalar**.
Aparecerá el Asistente de la Herramienta de migración.
3. Continúa con el proceso de migración siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.
4. Al concluir el proceso de migración, recibirás un Código de activación para activar tu nuevo programa. Asegúrate de guardar, imprimir o anotar el Código de activación. Este código es necesario para activar tu nuevo programa y no es posible recuperarlo si lo pierdes.

B-1) Instalar desde la entrega electrónica:

1. Abre el mensaje de correo de TEKLYNX que contiene información para la instalación de tu programa. Pulsa el hipervínculo para descargar el programa.
2. En la página del Centro de descargas de TEKLYNX, pulsa el vínculo **Descargar LABEL MATRIX**.
Se abrirá la ventana Descargar Archivo - Advertencia de Seguridad.
3. Pulsa **Guardar** para descargar el archivo ejecutable en tu equipo. Asegúrate de anotar el lugar de almacenamiento del archivo.
4. Pulsa dos veces en el archivo ejecutable. Si aparece una advertencia de seguridad, pulsa **Ejecutar**.
5. Se abrirá la ventana Elegir Idioma de Configuración. Selecciona el idioma que prefieras para las ventanas del interfaz del programa, y pulsa **Aceptar**.
Aparecerá la ventana **Preparando instalación**, seguida de una ventana de bienvenida para el Asistente de instalación.
6. Continúa con el proceso de instalación siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

B-2) Instalar desde el DVD:

1. Inserta el DVD. Aparecerá la ventana de apertura del DVD.
Si el DVD no se abre automáticamente, ve a Explorador de Windows y amplía la letra de la unidad del DVD. Pulsa dos veces [...].

2. En la ventana de apertura del DVD, pulsa en **LABEL MATRIX** y después pulsa en el botón **Instalar**.
3. Selecciona el idioma que prefieras para las ventanas del interfaz del programa, y pulsa **Aceptar**.
4. Aparecerá la ventana **Preparando instalación**, seguida de una ventana de bienvenida para el Asistente de instalación.
5. Continúa con el proceso de instalación siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

C) Activar el programa:

1. Iniciar LABEL MATRIX. Aparece una ventana de bienvenida con opciones para activar inmediatamente el programa o para probarlo durante un periodo de evaluación.
2. Pulsa **Activar** y después pulsa **Siguiente**.
3. Continúa con el proceso de activación siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

[Volver al índice](#)

Escenario 4: Red, Instalación completa

Para usar la versión de Red (multiusuarios) de LABEL MATRIX, debes instalar las Herramientas de Administración de Red (Administrador de licencias y/o Servicio de Licencia) en el servidor o en la estación que funcionará como servidor, y posteriormente debes instalar el programa LABEL MATRIX en cada estación cliente. Las Herramientas de Administración de Red también se encuentran en el sitio de TEKLYNX si no posees el DVD.

A) Instalar las Herramientas de Administración de Red:

1. Inserta el DVD en el equipo que funcionará como el servidor de licencias. Aparecerá la ventana de apertura del DVD.

Si el DVD no se abre automáticamente, ve al Explorador de Windows, busca la unidad del DVD y pulsa en ella para ver su contenido. Pulsa dos veces en el archivo **CDSetup.exe** que se encuentra en el DVD.
2. En la ventana de apertura del DVD, pulsa en **Administrador de Red** y después pulsa en el botón **Instalar**.

El programa de instalación comenzará las preparaciones para el proceso de configuración de las Herramientas de Red del Diseñador de Etiquetas (esto puede tardar un poco).
3. En la ventana **Tipo de Protección**, selecciona el tipo de protección de la **Llave del Programa** y después pulsa **Siguiente**.
4. Continúa con la instalación de las Herramientas de Administración de Red siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

B) Compartir la Carpeta de Licencias de Red:

1. En el equipo que funciona como servidor de licencias, en Explorador de Windows, busca la carpeta de licencias de red y selecciónala.
 - Para **Windows 2000, Windows XP, o Windows Server 2003**, esta carpeta se encuentra en C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TKI\LicenseManager\TkDongle. (Nota: La Carpeta de Datos de la Aplicación es una carpeta "oculta". Dependiendo del sistema operativo, es posible que tengas que ingresar como Administrador para poder ver los archivos ocultos).
 - Para **Windows Vista o Windows Server 2008**, esta carpeta se encuentra en C:\Program Data\TKI\TkDongle.
2. Pulsa con el botón derecho en la carpeta TkDongle y pulsa en **Compartir**.
3. Crea una nueva carpeta compartida y nómbrala **TkDongle** (mayúsculas y minúsculas).
4. Proporciona a los usuarios requeridos acceso completo Leer/Escribir/Modificar para compartir la carpeta.

C) Activar el Administrador de Licencias:

1. Inicia el Administrador de Licencias. Aparece una ventana de bienvenida con opciones para activar inmediatamente el programa o para probarlo durante un periodo de evaluación.

2. Pulsa **Activar** y después pulsa **Siguiente**.
3. Continúa con el proceso de activación siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

D) Inicia el Administrador de Licencias/Servicio de Licencias:

- **Si instalaste el Administrador de Licencias**, antes de instalar LABEL MATRIX en todas las estaciones, debes iniciar el Administrador de Licencias yendo a **Inicio > Todos los programas > Teklynx > Administrador de Red**.
- **Si instalaste el Servicio de Licencias**, se iniciará automáticamente cuando arranque el sistema y se ejecutará como una tarea en segundo plano mientras la estación esté encendida. (Nota: Puedes ejecutar el Control del Servicio de Licencias para monitorear el estado del Servicio de Licencias).

E) Instala el programa LABEL MATRIX en todas las estaciones cliente:

E-1) Instalar desde la entrega electrónica:

1. Abre el mensaje de correo de TEKLYNX que contiene información para la instalación de tu programa. Pulsa el hipervínculo para descargar el programa.
2. En la página del Centro de descargas de TEKLYNX, pulsa el vínculo **Descargar LABEL MATRIX**. Se abrirá la ventana Descargar Archivo - Advertencia de Seguridad.
3. Pulsa **Guardar** para descargar el archivo ejecutable en tu equipo. Asegúrate de anotar el lugar de almacenamiento del archivo.
4. Pulsa dos veces en el archivo ejecutable. Si aparece una advertencia de seguridad, pulsa **Ejecutar**.
5. Se abrirá la ventana Elegir Idioma de Configuración. Selecciona el idioma que prefieras para las ventanas del interfaz del programa, y pulsa **Aceptar**.
Aparecerá la ventana **Preparando instalación**, seguida de una ventana de bienvenida para el Asistente de instalación.
6. Continúa con el proceso de instalación siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

Nota: Al ejecutar el programa la primera vez, debes escoger **Prueba** (no **Activar**) en el Asistente de activación.

E-2) Instalar desde el DVD:

1. Inserta el DVD. Aparecerá la ventana de apertura del DVD.
Si el DVD no se abre automáticamente, ve al Explorador de Windows, busca la unidad del DVD y pulsa en ella para ver su contenido. Pulsa dos veces en el archivo **CDSetup.exe** que se encuentra en el DVD.
2. En la ventana de apertura del DVD, pulsa en **LABEL MATRIX** y después pulsa en el botón **Instalar**.
3. Selecciona el idioma que prefieras para las ventanas del interfaz del

- programa, y pulsa **Aceptar**.
4. Aparecerá la ventana **Preparando instalación**, seguida de una ventana de bienvenida para el Asistente de instalación.
 5. Continúa con el proceso de instalación siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.
Nota: Al ejecutar el programa la primera vez, debes escoger **Prueba** (no **Activar**) en el Asistente de activación.
 6. Iniciar LABEL MATRIX.
 7. En el menú **Herramientas**, pulsa **Configurar**, y después pulsa la pestaña **Red**.
 8. Marca la casilla **Llave de Red**, y usa el botón Explorar o el botón **Búsqueda automática...** para encontrar el servidor (p. ej., `\\NombreDelServidor`) en el que se instaló el Administrador de Red.
 9. Cierra y reinicia LABEL MATRIX para completar la instalación de red.

[Volver al índice](#)

Escenario 5: Red, Actualización, Migración de una versión anterior a 2012 a una nueva

A) Instalar y ejecutar la Herramienta de migración:

Si estás actualizando tu producto LABEL MATRIX de una versión anterior a 2012, primero tienes que migrar tu licencia para poder completar la actualización. La Herramienta de Migración también se encuentra en el sitio de TEKLYNX si no posees el DVD.

1. Inserta el DVD. Aparecerá la ventana de apertura del DVD.
Si el DVD no se abre automáticamente, ve al Explorador de Windows, busca la unidad del DVD y pulsa en ella para ver su contenido. Pulsa dos veces en el archivo **CDSetup.exe** que se encuentra en el DVD.
2. En la ventana de apertura del DVD, pulsa en **Herramienta de migración** y después pulsa en el botón **Instalar**.
Aparecerá el Asistente de la Herramienta de migración.
3. Continúa con el proceso de migración siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.
4. Al concluir el proceso de migración, recibirás un Código de activación para activar tu nuevo programa. Asegúrate de guardar, imprimir o anotar el Código de activación. Este código es necesario para activar tu nuevo programa y no es posible recuperarlo si lo pierdes.

B) Instalar las Herramientas de Administración de Red:

1. Inserta el DVD en el equipo que funcionará como el servidor de licencias. Aparecerá la ventana de apertura del DVD. (Las Herramientas de Administración de Red también se encuentran en el sitio de TEKLYNX si no posees el DVD).
Si el DVD no se abre automáticamente, ve al Explorador de Windows, busca la unidad del DVD y pulsa en ella para ver su contenido. Pulsa dos veces en el archivo **CDSetup.exe** que se encuentra en el DVD.
2. En la ventana de apertura del DVD, pulsa en **Administrador de Red** y después pulsa en el botón **Instalar**.
El programa de instalación comenzará las preparaciones para el proceso de configuración de las Herramientas de Red del Diseñador de Etiquetas (esto puede tardar un poco).
3. En la ventana **Tipo de Protección**, selecciona el tipo de protección de la **Llave del Programa** y después pulsa **Siguiente**.
4. Continúa con la instalación de las Herramientas de Administración de Red siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

C) Compartir la Carpeta de Licencias de Red:

1. En el equipo que funciona como servidor de licencias, en Explorador de Windows, busca la carpeta de licencias de red y selecciónala.
 - Para **Windows 2000, Windows XP, o Windows Server 2003**, esta carpeta se encuentra en C:\Documents and Settings\All Users\Application

Data\TKI\LicenseManager\TkDongle. (Nota: La Carpeta de Datos de la Aplicación es una carpeta "oculta". Dependiendo del sistema operativo, es posible que tengas que ingresar como Administrador para poder ver los archivos ocultos).

- Para **Windows Vista o Windows Server 2008**, esta carpeta se encuentra en C:\Program Data\TKI\TkDongle.
2. Pulsa con el botón derecho en la carpeta TkDongle y pulsa en **Compartir**.
 3. Crea una nueva carpeta compartida y nómbrala **TkDongle** (mayúsculas y minúsculas).
 4. Proporciona a los usuarios requeridos acceso completo Leer/Escribir/Modificar para compartir la carpeta.

D) Activar el Administrador de Licencias:

1. Inicia el Administrador de Licencias. Aparece una ventana de bienvenida con opciones para activar inmediatamente el programa o para probarlo durante un periodo de evaluación.
2. Pulsa **Activar** y después pulsa **Siguiente**.
3. Continúa con el proceso de activación siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

E) Inicia el Administrador de Licencias/Servicio de Licencias:

- ***Si instalaste el Administrador de Licencias***, antes de instalar LABEL MATRIX en todas las estaciones, debes iniciar el Administrador de Licencias yendo a **Inicio > Todos los programas > Teklynx > Administrador de Red**.
- ***Si instalaste el Servicio de Licencias***, se iniciará automáticamente cuando arranque el sistema y se ejecutará como una tarea en segundo plano mientras la estación esté encendida. (Nota: Puedes ejecutar el Control del Servicio de Licencias para monitorear el estado del Servicio de Licencias).

F) Instala el programa LABEL MATRIX en todas las estaciones cliente:

F-1) Instalar desde la entrega electrónica:

1. Abre el mensaje de correo de TEKLYNX que contiene información para la instalación de tu programa. Pulsa el hipervínculo para descargar el programa.
2. En la página del Centro de descargas de TEKLYNX, pulsa el vínculo **Descargar LABEL MATRIX**. Se abrirá la ventana Descargar Archivo - Advertencia de Seguridad.
3. Pulsa **Guardar** para descargar el archivo ejecutable en tu equipo. Asegúrate de anotar el lugar de almacenamiento del archivo.
4. Pulsa dos veces en el archivo ejecutable. Si aparece una advertencia de seguridad, pulsa **Ejecutar**.
5. Se abrirá la ventana Elegir Idioma de Configuración. Selecciona el idioma que prefieras para las ventanas del interfaz del programa, y pulsa **Aceptar**.

- Aparecerá la ventana **Preparando instalación**, seguida de una ventana de bienvenida para el Asistente de instalación.
6. Continúa con el proceso de instalación siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

F-2) Instalar desde el DVD:

1. Inserta el DVD. Aparecerá la ventana de apertura del DVD.
Si el DVD no se abre automáticamente, ve al Explorador de Windows, busca la unidad del DVD y pulsa en ella para ver su contenido. Pulsa dos veces en el archivo **CDSetup.exe** que se encuentra en el DVD.
2. En la ventana de apertura del DVD, pulsa en **LABEL MATRIX** y después pulsa en el botón **Instalar**.
3. Selecciona el idioma que prefieras para las ventanas del interfaz del programa, y pulsa **Aceptar**.
4. Aparecerá la ventana **Preparando instalación**, seguida de una ventana de bienvenida para el Asistente de instalación.
5. Continúa con el proceso de instalación siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.
6. Iniciar LABEL MATRIX.
7. En el menú **Herramientas**, pulsa **Configurar**, y después pulsa la pestaña **Red**.
8. Marca la casilla **Llave de Red**, y usa el botón Explorar o el botón **Búsqueda automática...** para encontrar el servidor (p. ej., `\\NombreDelServidor`) en el que se instaló el Administrador de Red.
9. Cierra y reinicia LABEL MATRIX para completar la instalación de red.

[Volver al índice](#)

Escenario 6: Pasar de una versión para usuario individual a una versión de red

A) Desinstalar la versión de usuario individual

- En el Panel de Control, usa la opción **Añadir o Quitar Programas** (o la opción **Programas y Características** en Windows Vista o Windows Server 2008) para desinstalar la versión usuario individual de LABEL MATRIX.

B) Instalar las Herramientas de Administración de Red:

1. Inserta el nuevo DVD con la versión de Red de LABEL MATRIX en el equipo que funcionará como el servidor de licencias. Aparecerá la ventana de apertura del DVD. (Las Herramientas de Administración de Red también se encuentran en el sitio de TEKLYNX si no posees el DVD).

Si el DVD no se abre automáticamente, ve al Explorador de Windows, busca la unidad del DVD y pulsa en ella para ver su contenido. Pulsa dos veces en el archivo **CDSetup.exe** que se encuentra en el DVD.

2. En la ventana de apertura del DVD, pulsa en **Administrador de Red** y después pulsa en el botón **Instalar**.

El programa de instalación comenzará las preparaciones para el proceso de configuración de las Herramientas de Red del Diseñador de Etiquetas (esto puede tardar un poco).

3. En la ventana **Tipo de Protección**, selecciona el tipo de protección de la **Llave del Programa** y después pulsa **Siguiente**.
4. Continúa con la instalación de las Herramientas de Administración de Red siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

C) Compartir la Carpeta de Licencias de Red:

1. En el equipo que funciona como servidor de licencias, en Explorador de Windows, busca la carpeta de licencias de red y selecciónala.
 - Para **Windows 2000, Windows XP, o Windows Server 2003**, esta carpeta se encuentra en C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TKI\LicenseManager\TkDongle. (Nota: La Carpeta de Datos de la Aplicación es una carpeta "oculta". Dependiendo del sistema operativo, es posible que tengas que ingresar como Administrador para poder ver los archivos ocultos).
 - Para **Windows Vista o Windows Server 2008**, esta carpeta se encuentra en C:\Program Data\TKI\TkDongle.
2. Pulsa con el botón derecho en la carpeta TkDongle y pulsa en **Compartir**.
3. Crea una nueva carpeta compartida y nómbrala **TkDongle** (mayúsculas y minúsculas).
4. Proporciona a los usuarios requeridos acceso completo Leer/Escribir/Modificar para compartir la carpeta.

D) Activar el Administrador de Licencias:

1. Inicia el Administrador de Licencias. Aparece una ventana de bienvenida con opciones para activar inmediatamente el programa o para probarlo durante

- un periodo de evaluación.
2. Pulsa **Activar** y después pulsa **Siguiente**.
 3. Continúa con el proceso de activación siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

E) Inicia el Administrador de Licencias/Servicio de Licencias:

- **Si instalaste el Administrador de Licencias**, antes de instalar LABEL MATRIX en todas las estaciones, debes iniciar el Administrador de Licencias yendo a **Inicio > Todos los programas > Teklynx > Administrador de Red**.
- **Si instalaste el Servicio de Licencias**, se iniciará automáticamente cuando arranque el sistema y se ejecutará como una tarea en segundo plano mientras la estación esté encendida. (Nota: Puedes ejecutar el Control del Servicio de Licencias para monitorear el estado del Servicio de Licencias).

F) Instala el programa LABEL MATRIX en todas las estaciones cliente: F-1)

Instalar desde la entrega electrónica:

1. Abre el mensaje de correo de TEKLYNX que contiene información para la instalación de tu programa. Pulsa el hipervínculo para descargar el programa.
2. En la página del Centro de descargas de TEKLYNX, pulsa el vínculo **Descargar LABEL MATRIX**. Se abrirá la ventana Descargar Archivo - Advertencia de Seguridad.
3. Pulsa **Guardar** para descargar el archivo ejecutable en tu equipo. Asegúrate de anotar el lugar de almacenamiento del archivo.
4. Pulsa dos veces en el archivo ejecutable. Si aparece una advertencia de seguridad, pulsa **Ejecutar**.
5. Se abrirá la ventana Elegir Idioma de Configuración. Selecciona el idioma que prefieras para las ventanas del interfaz del programa, y pulsa **Aceptar**.
Aparecerá la ventana **Preparando instalación**, seguida de una ventana de bienvenida para el Asistente de instalación.
6. Continúa con el proceso de instalación siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

F-2) Instalar desde el DVD:

1. Inserta el DVD. Aparecerá la ventana de apertura del DVD.
Si el DVD no se abre automáticamente, ve al Explorador de Windows, busca la unidad del DVD y pulsa en ella para ver su contenido. Pulsa dos veces en el archivo **CDSetup.exe** que se encuentra en el DVD.
2. En la ventana de apertura del DVD, pulsa en **LABEL MATRIX** y después pulsa en el botón **Instalar**.
3. Selecciona el idioma que prefieras para las ventanas del interfaz del programa, y pulsa **Aceptar**.
4. Aparecerá la ventana **Preparando instalación**, seguida de una ventana de

bienvenida para el Asistente de instalación.

5. Continúa con el proceso de instalación siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.
6. Iniciar LABEL MATRIX.
7. En el menú **Herramientas**, pulsa **Configurar**, y después pulsa la pestaña **Red**.
8. Marca la casilla **Llave de Red**, y usa el botón Explorar o el botón **Búsqueda automática...** para encontrar el servidor (p. ej., *\\NombreDelServidor*) en el que se instaló el Administrador de Red.
9. Cierra y reinicia LABEL MATRIX para completar la instalación de red.

[Volver al índice](#)

Escenario 7: Red, Instalación del servicio Citrix/Terminal

A) Instalar las Herramientas de Administración de Red:

1. Inserta el DVD en el equipo que funcionará como el servidor de licencias. Aparecerá la ventana de apertura del DVD. (Las Herramientas de Administración de Red también se encuentran en el sitio de TEKLYNX si no posees el DVD).

Si el DVD no se abre automáticamente, ve al Explorador de Windows, busca la unidad del DVD y pulsa en ella para ver su contenido. Pulsa dos veces en el archivo **CDSetup.exe** que se encuentra en el DVD.

2. En la ventana de apertura del DVD, pulsa en **Administrador de Red** y después pulsa en el botón **Instalar**.

El programa de instalación comenzará las preparaciones para el proceso de configuración de las Herramientas de Red del Diseñador de Etiquetas (esto puede tardar un poco).

3. En la ventana **Tipo de Protección**, selecciona el tipo de protección de la **Llave del Programa** y después pulsa **Siguiente**.
4. Continúa con la instalación de las Herramientas de Administración de Red siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

B) Compartir la Carpeta de Licencias de Red:

1. En el equipo que funciona como servidor de licencias, en Explorador de Windows, busca la carpeta de licencias de red y selecciónala.
 - Para **Windows 2000, Windows XP, o Windows Server 2003**, esta carpeta se encuentra en C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TKI\LicenseManager\TkDongle. (Nota: La Carpeta de Datos de la Aplicación es una carpeta "oculta". Dependiendo del sistema operativo, es posible que tengas que ingresar como Administrador para poder ver los archivos ocultos).
 - Para **Windows Vista o Windows Server 2008**, esta carpeta se encuentra en C:\Program Data\TKI\TkDongle.
2. Pulsa con el botón derecho en la carpeta TkDongle y pulsa en **Compartir**.
3. Crea una nueva carpeta compartida y nómbrala **TkDongle** (mayúsculas y minúsculas).
4. Proporciona a los usuarios requeridos acceso completo Leer/Escribir/Modificar para compartir la carpeta.

C) Activar el Administrador de Licencias:

1. Inicia el Administrador de Licencias. Aparece una ventana de bienvenida con opciones para activar inmediatamente el programa o para probarlo durante un periodo de evaluación.
2. Pulsa **Activar** y después pulsa **Siguiente**.
3. Continúa con el proceso de activación siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

D) Inicia el Administrador de Licencias/Servicio de Licencias:

- ***Si instalaste el Administrador de Licencias***, antes de instalar LABEL MATRIX en todas las estaciones, debes iniciar el Administrador de Licencias yendo a **Inicio > Todos los programas > Teklynx > Administrador de Red**.
- ***Si instalaste el Servicio de Licencias***, se iniciará automáticamente cuando arranque el sistema y se ejecutará como una tarea en segundo plano mientras la estación esté encendida. (Nota: Puedes ejecutar el Control del Servicio de Licencias para monitorear el estado del Servicio de Licencias).

E) Realizar instalaciones de cliente en el servidor: E-1) Instalar desde la entrega electrónica:

1. Abre el mensaje de correo de TEKLYNX que contiene información para la instalación de tu programa. Pulsa el hipervínculo para descargar el programa.
2. En la página del Centro de descargas de TEKLYNX, pulsa el vínculo **Descargar LABEL MATRIX**. Se abrirá la ventana Descargar Archivo - Advertencia de Seguridad.
3. Pulsa **Guardar** para descargar el archivo ejecutable en tu equipo. Asegúrate de anotar el lugar de almacenamiento del archivo.
4. Pulsa dos veces en el archivo ejecutable. Si aparece una advertencia de seguridad, pulsa **Ejecutar**.
5. Se abrirá la ventana Elegir Idioma de Configuración. Selecciona el idioma que prefieras para las ventanas del interfaz del programa, y pulsa **Aceptar**.
Aparecerá la ventana **Preparando instalación**, seguida de una ventana de bienvenida para el Asistente de instalación.
6. Continúa con el proceso de instalación siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

E-2) Instalar desde el DVD:

1. Inserta el DVD en el servidor. Aparecerá la ventana de apertura del DVD.
Si el DVD no se abre automáticamente, ve al Explorador de Windows, busca la unidad del DVD y pulsa en ella para ver su contenido. Pulsa dos veces en el archivo **CDSetup.exe** que se encuentra en el DVD.
2. En la ventana de apertura del DVD, pulsa en **LABEL MATRIX** y después pulsa en el botón **Instalar**.
3. Selecciona el idioma que prefieras para las ventanas del interfaz del programa, y pulsa **Aceptar**.
4. Aparecerá la ventana **Preparando instalación**, seguida de una ventana de bienvenida para el Asistente de instalación.
5. Continúa con el proceso de instalación siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.
6. Iniciar LABEL MATRIX.

7. En el menú **Herramientas**, pulsa **Configurar**, y después pulsa la pestaña **Red**.
8. Marca la casilla **Llave de Red**, y usa el botón Explorar o el botón **Búsqueda automática...** para encontrar el servidor (p. ej., `\\NombreDelServidor`) en el que se instaló el Administrador de Red.
9. Cierra y reinicia LABEL MATRIX para completar la instalación de red.

F) Realiza todos los ajustes y las instalaciones de impresora necesarios

1. Vuelve a ejecutar el programa LABEL MATRIX. Si la instalación del servidor de licencias se realizó adecuadamente, LABEL MATRIX se abrirá sin errores, y el Administrador de Licencias o el Servidor de Licencias deben mostrar un usuario accediendo al programa.
2. Ajusta todas las terminales remotas.
3. Ahora puedes ingresar al servidor desde cualquier terminal remota y el archivo de configuración se copiará a cada usuario a medida que ingrese a la estación o al servidor y ejecute el archivo de programa LM.exe.

[Volver al índice](#)

Escenario 8: Añadir licencias de usuario, o complementos del producto

El siguiente proceso te permite actualizar tu producto LABEL MATRIX con licencias de usuario adicionales o complementos.

A) Ejecuta la Herramienta de Administración de Actualizaciones:

1. Para acceder a la Herramienta de Administración de Actualizaciones, ve al menú **Inicio > Programas > Teklynx > LABEL MATRIX > Administrador de Actualizaciones**.

Aparecerá el Asistente del Administrador de Actualizaciones.

2. Usa el botón **Copiar a portapapeles** para copiar el código del producto en el portapapeles de tu PC y pegar el código (Ctrl + V) en el cuerpo de un nuevo mensaje de correo.
3. Envía el código del producto y el número de serie (que se encuentra en una etiqueta adjunta a la tapa interior de la caja del DVD del producto o a la tapa interior de la Guía de Inicio Rápido del producto) a **customerservice@teklynx.com** con la palabra UPGRADE en el campo Asunto.

Nota: NO cierres el Administrador de Actualizaciones.

4. El mensaje de respuesta del Servicio al Cliente de TEKLYNX incluirá tu Nuevo código de producto. Copia este nuevo código de producto y pégalo (Ctrl + V) en el área Nuevo código de producto del Administrador de Actualizaciones.
5. Pulsa el botón **Actualizar** para actualizar el programa.
6. Continúa con el proceso de actualización siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

[Volver al índice](#)

Escenario 9: Actualización de la edición

El siguiente proceso te permite realizar la Actualización de la Edición (p. ej., desde la edición LABEL MATRIX QuickDraw a la edición LABEL MATRIX PowerPro).

A) Ejecuta la Herramienta de Administración de Actualizaciones:

1. Para acceder a la Herramienta de Administración de Actualizaciones, ve al menú **Inicio > Programas > Teklynx > LABEL MATRIX > Administrador de Actualizaciones**.

Aparecerá el Asistente del Administrador de Actualizaciones.

2. Usa el botón **Copiar a portapapeles** para copiar el código del producto en el portapapeles de tu PC y pegar el código (Ctrl + V) en el cuerpo de un nuevo mensaje de correo.
3. Envía el código del producto y el número de serie (que se encuentra en una etiqueta adjunta a la tapa interior de la caja del DVD del producto o a la tapa interior de la Guía de Inicio Rápido del producto) a **customerservice@teklynx.com** con la palabra UPGRADE en el campo Asunto.

Nota: NO cierres el Administrador de Actualizaciones.

4. El mensaje de respuesta del Servicio al Cliente de TEKLYNX incluirá tu Nuevo código de producto. Copia este nuevo código de producto y pégalo (Ctrl + V) en el área Nuevo código de producto del Administrador de Actualizaciones.
5. Pulsa el botón **Actualizar** para actualizar el programa.
6. Continúa con el proceso de actualización siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

[Volver al índice](#)

Instalaciones de la Llave Electrónica Internacional (Dongle)

Escenario 10: Usuario individual, Actualizar, Continuar usando la protección de la Llave Electrónica

Si posees LABEL MATRIX versión 5.0 o superior (con la protección de la Llave Electrónica) y deseas actualizar a la última versión y mantener la protección de la Llave Electrónica, esto se conoce como una Llave Electrónica para la actualización de la Llave Electrónica.

A) Instalar LABEL MATRIX desde el DVD:

1. En la ventana de apertura del DVD, pulsa en **LABEL MATRIX** y después pulsa en el botón **Instalar**.
2. Selecciona el idioma que prefieras para las ventanas del interfaz del programa, y pulsa **Aceptar**.
3. Aparecerá la ventana **Preparando instalación**, seguida de una ventana de bienvenida para el Asistente de instalación.

Nota: Si la versión anterior se encuentra instalada en tu PC, debes instalar la versión nueva sobre la versión anterior. De esta manera se guardarán todos los ajustes de configuración que efectuaste en la versión anterior.

4. Continúa con el proceso de instalación siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

B) Ejecuta la Herramienta de Actualización de la Llave:

1. Para acceder a la Herramienta de Administración de la Llave, ve al menú **Inicio > Programas > Teklynx > Administrador de Actualizaciones > Actualización de Llave**.

Aparecerá el Asistente del Administrador de Llave.

2. Continúa con el proceso de Actualización de la Llave siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

Nota: Si aparece un aviso indicando que no se encontró la llave, verifica si tu llave está correctamente conectada al puerto paralelo o al puerto USB. Si la conexión es correcta, verifica que los controladores de HASP estén actualizados antes de actualizar tu llave. El Asistente de actualización de HASP se encuentra en www.teklynx.com/HASP.

[Volver al índice](#)

Escenario 11: Red, Actualización, Seguir usando la protección de la Llave Electrónica

Si posees LABEL MATRIX versión 5.0 o superior (con la protección de la Llave Electrónica) y deseas actualizar a la última versión y mantener la protección de la Llave Electrónica, esto se conoce como una Llave Electrónica para la actualización de la Llave Electrónica.

A) Instalar las Herramientas de Administración de Red:

1. Inserta el DVD en el equipo que funcionará como el servidor de licencias. Aparecerá la ventana de apertura del DVD.
Si el DVD no se abre automáticamente, ve al Explorador de Windows, busca la unidad del DVD y pulsa en ella para ver su contenido. Pulsa dos veces en el archivo **CDSetup.exe** que se encuentra en el DVD.
2. En la ventana de apertura del DVD, pulsa en **Administrador de Red** y después pulsa en el botón **Instalar**.
El programa de instalación comenzará las preparaciones para el proceso de configuración de las Herramientas de Red del Diseñador de Etiquetas (esto puede tardar un poco).
3. En la ventana **Tipo de Protección**, selecciona el tipo de protección de la **Llave Electrónica** y después pulsa **Siguiente**.
4. Continúa con la instalación de las Herramientas de Administración de Red siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

B) Ejecuta la Herramienta de Actualización de la Llave:

1. Para acceder a la Herramienta de Administración de la Llave, ve al menú **Inicio > Programas > Teklynx > Administrador de Actualizaciones > Actualización de Llave**.
Aparecerá el Asistente del Administrador de Llave.
2. Continúa con el proceso de Actualización de la Llave siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

Nota: Si aparece un aviso indicando que no se encontró la llave, verifica si tu llave está correctamente conectada al puerto paralelo o al puerto USB. Si la conexión es correcta, verifica que los controladores de HASP estén actualizados antes de actualizar tu llave. El Asistente de actualización de HASP se encuentra en www.teklynx.com/HASP.

C) Compartir la Carpeta de Licencias de Red:

1. En el equipo que funciona como servidor de licencias, en Explorador de Windows, busca la carpeta de licencias de red y selecciónala.
 - Para **Windows 2000, Windows XP, o Windows Server 2003**, esta carpeta se encuentra en C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TKI\LicenseManager\TkDongle. (Nota: La Carpeta de Datos de la Aplicación es una carpeta "oculta". Dependiendo del sistema operativo, es posible que tengas que ingresar como Administrador para poder ver los

archivos ocultos).

- Para **Windows Vista o Windows Server 2008**, esta carpeta se encuentra en C:\Program Data\TKI\TkDongle.
2. Pulsa con el botón derecho en la carpeta TkDongle y pulsa en **Compartir**.
 3. Crea una nueva carpeta compartida y nómbrala **TkDongle** (mayúsculas y minúsculas).
 4. Proporciona a los usuarios requeridos acceso completo Leer/Escribir/Modificar para compartir la carpeta.

D) Inicia el Administrador de Licencias/Servicio de Licencias:

- **Si instalaste el Administrador de Licencias**, antes de instalar LABEL MATRIX en todas las estaciones, debes iniciar el Administrador de Licencias yendo a **Inicio > Todos los programas > Teklynx > Administrador de Red**.
- **Si instalaste el Servicio de Licencias**, se iniciará automáticamente cuando arranque el sistema y se ejecutará como una tarea en segundo plano mientras la estación esté encendida. (Nota: Puedes ejecutar el Control del Servicio de Licencias para monitorear el estado del Servicio de Licencias).

E) Instala el programa LABEL MATRIX en todas las estaciones cliente:

1. Inserta el DVD. Aparecerá la ventana de apertura del DVD.
Si el DVD no se abre automáticamente, ve al Explorador de Windows, busca la unidad del DVD y pulsa en ella para ver su contenido. Pulsa dos veces en el archivo **CDSetup.exe** que se encuentra en el DVD.
2. En la ventana de apertura del DVD, pulsa en **LABEL MATRIX** y después pulsa en el botón **Instalar**.
3. Selecciona el idioma que prefieras para las ventanas del interfaz del programa, y pulsa **Aceptar**.
4. Aparecerá la ventana **Preparando instalación**, seguida de una ventana de bienvenida para el Asistente de instalación.
5. Continúa con el proceso de instalación siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.
6. Iniciar LABEL MATRIX.
7. En el menú **Herramientas**, pulsa **Configurar**, y después pulsa la pestaña **Red**.
8. Marca la casilla **Llave de Red**, y usa el botón Explorar o el botón **Búsqueda automática...** para encontrar el servidor (p. ej., \\NombreDelServidor) en el que se instaló el Administrador de Red.
9. Cierra y reinicia LABEL MATRIX para completar la instalación de red.

[Volver al índice](#)

Escenario 12: Añadir Licencias de usuario o Complementos del producto, Protección de la Llave Electrónica

El siguiente proceso te permite actualizar tu producto LABEL MATRIX (Protección de la Llave Electrónica) con licencias de usuario adicionales o complementos.

A) Ejecuta la Herramienta de Actualización de la Llave:

1. Para acceder a la Herramienta de Administración de la Llave, ve al menú **Inicio > Programas > Teklynx > Administrador de Actualizaciones > Actualización de Llave.**
Aparecerá el Asistente del Administrador de Llave.
2. Continúa con el proceso de Actualización de la Llave siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

Nota: Si aparece un aviso indicando que no se encontró la llave, verifica si tu llave está correctamente conectada al puerto paralelo o al puerto USB. Si la conexión es correcta, verifica que los controladores de HASP estén actualizados antes de actualizar tu llave. El Asistente de actualización de HASP se encuentra en www.teklynx.com/HASP.

[Volver al índice](#)

Escenario 13: Actualización de la edición, Protección de la Llave Electrónica

El siguiente proceso te permite realizar la Actualización de la Edición (p. ej., desde la edición LABEL MATRIX QuickDraw a la edición LABEL MATRIX PowerPro) a un producto LABEL MATRIX (Protección de la Llave Electrónica)

A) Ejecuta la Herramienta de Actualización de la Llave:

1. Para acceder a la Herramienta de Administración de la Llave, ve al menú **Inicio > Programas > Teklynx > Administrador de Actualizaciones > Actualización de Llave.**
Aparecerá el Asistente del Administrador de Llave.
2. Continúa con el proceso de Actualización de la Llave siguiendo las instrucciones del Asistente en la pantalla.

Nota: Si aparece un aviso indicando que no se encontró la llave, verifica si tu llave está correctamente conectada al puerto paralelo o al puerto USB. Si la conexión es correcta, verifica que los controladores de HASP estén actualizados antes de actualizar tu llave. El Asistente de actualización de HASP se encuentra en www.teklynx.com/HASP.

[Volver al índice](#)