

TEKLYNX® LABEL MATRIX® VERSION 8

SETTING THE STANDARD



G U Í A D E I N S T A L A C I Ó N



Guía de Instalación

La información en este manual no es vinculante y puede ser modificada sin previo aviso.

La fuente del software descrita en este manual esta sujeta a licencia de usuario. El software no podrá ser utilizado, copiado o reproducido en ningún medio bajo ninguna circunstancia, excepto en donde sea acordado en esta licencia.

Ninguna porción de este manual podrá ser copiado, reproducido o transmitido por ningún medio, para otros propósitos como uso personal del comprador, salvo permisos escritos obtenidos de **Braton Groupe sarl**.

© 2009 **Braton Groupe sarl**.

Todos los derechos reservados.

TEKLYNX y sus productos son marcas, registradas o no, de Braton Groupe sarl o sus compañías afiliadas. Otros nombres de productos y compañías aquí mencionados podrían ser marcas o nombres, registrados o no, de sus respectivos propietarios.

Rev – 140709

Bienvenido!

LABEL MATRIX software de diseño de etiquetas e integración brinda una solución fácil de usar, amigable para impresión de etiquetas código de barras que cumplen con estándares en cualquier industria.

Esta guía contiene información de requerimientos de sistema, ediciones de producto y configuraciones. También contiene instrucciones básicas para instalar el software LABEL MATRIX, así como, fuentes de otra documentación que puede usar como referencia.

Requerimientos de Sistema

Procesador	Mínimo: 600 MHz Pentium III-compatible o mas rápido Recomendado: 800 MHz o mas rápido (mínimo requerido por Windows Vista)
Sistema Operativo	Windows 2000 Professional con SP4 Windows 2000 Server con SP4 o mayor Windows XP con SP2 o mayor Windows Server 2003 edición Standard, Enterprise o Datacenter con SP1 o mayor Windows Vista Windows Server 2008
Memoria	64 MB RAM con Windows 2000 (128 MB recomendado) 128 MB RAM con Windows XP (256 MB recomendado) 256 MB RAM con Windows Server 2003 (512 MB recomendado) 512 MB RAM con Windows Vista (1 GB recomendado) 512 MB RAM con Windows Server 2008 (2 GB recomendado)
Espacio Disco Duro	Disco duro con al menos 150 MB de espacio disponible

Monitor	Mínimo: 800 x 600 High Color - 16 bit Recomendado: 1024 x 768 True Color - 32 bit
Software Requerido	Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 o mayor Adobe Acrobat Reader 6.0
Requerimientos Adicionales	Puerto Serial en caso de requerido por la impresora CD-ROM drive Ratón

Ediciones de LABEL MATRIX

LABEL MATRIX software de diseño de etiquetas esta disponible en tres ediciones — LM QuickDraw, LABEL MATRIX, y LM PowerPro. (La versión y la edición de su software están impresos en una etiqueta localizada en la cubierta interior del portacd del producto, así como, la cubierta interna de la Guía Rápida.) La siguiente tabla brinda un panorama general de las principales funciones incluidas en cada edición.

CARACTERISTICA	LM QuickDraw	LM PowerPro
General		
Versión de Solo-Imprimir		X
Versión red		X
Activación por software	X	X
Soporte de Citrix Server/Terminal Server		(Solo Red)
Vista Previa en Vivo (visualizar múltiples etiquetas con datos variables en "vivo" en pantalla)		X
Seguridad específica por etiqueta		X
Mas de 100 formas de etiquetas de conformidad		X
Formas de Fondos de etiquetas redondas	(Abrir)	(Abrir/Editar)
Tamaño automático de párrafos y escalas		X
Listas con viñetas/Numeración y sangrías		X
Formatos de gráficas (bmp, pcx, jpg, tif, etc.)	X	X
Soporte de Color	X	X
Soporte códigos de barra lineales	X	X
Asistentes gráficos para UCC/EAN 128 y MaxiCode		X
Soporte códigos de barra 2D		X
Soporte Extendido 2D (TLC 39 y QR Code)		X
Objetos TextArt /Editor RTF		X
Variables		
Entrada por teclado al momento de imprimir	X	X
Doble entrada (verificación) habilidad		X
Entrada de datos por Listas	X	X
Datos obtenidos de un archivo de base de datos	X	X

CARACTERISTICA	LM QuickDraw	LM PowerPro
Contadores (números serializados) con soporte para alfabético/númeroico	X	X
Cotadores con habilidad p/números personalizados		X
Estampado de fecha y hora con formatos múltiples	X	X
Funciones avanzadas matemática, cadena y lógica		X
Variables Expansión (usa "atajos" en expresiones)		X
Base de Datos		
Configurar una fuente de datos ODBC/OLE DB		X
Accesar base de datos Secuencial	X	X
Accesar base de datos con llave primaria		X
Capacidad SQL query /SQL Query Asistente Gráfico		X
Obtener datos de un número ilimitado de base de datos por etiqueta		X
Incluye un Editor separado de Base de Datos		X
Celda de Datos que muestran los registros	X	X
Editar directamente registros en las celdas de datos		X
Imprimir		
Soporte de Controladores de Impresoras Windows	X	X
Soporte para mas de 1,750 impresoras térmicas y transferencia térmica		X
Duplicado de variable de conteo de etiquetas de cualquier origen	X	X
Apilado de impresión disponible con múltiples etiquetas por página		X
Revés del orden de páginas en un trabajo		X
Herramientas		
Soporte para Pocket LABEL MATRIX		(1 licencia)
Modificar código de impresora directamente con la utileria Job Modifier		X
Impresión Automática de una fuente de base de datos (AutoPrint)		X
Soporte de línea de Comandos		X
Exportar información de imagen y variable a un archivo de datos (Escritura de datos)		X

CARACTERISTICA	LM QuickDraw	LM PowerPro
Guardar todo los archivos externos anexos al diseño (Guardar paquete)		X
Visualizar y personalizar reportes generados de archivos registros de etiquetas (Visor archivos registro)		X
Convertidor de Código utilería de conversión		X
Soporte Extendido para etiquetas RFID		X
Intercambio de Datos Dinámico (DDE)		X

Otras Configuraciones de LABEL MATRIX

Versiones Diseño Completo y Solo Impresión (PrintPack)

LABEL MATRIX está disponible en versión Diseño Completo y en versión PrintPack. La versión de Diseño Completo es requerida para diseñar, editar y guardar archivos de diseños de etiquetas. La versión PrintPack debe ser usada en conjunto con la versión de Diseño Completo. LABEL MATRIX PrintPack esta limitada a abrir e imprimir etiquetas; no puede añadir, mover, borrar o editar campos en una etiqueta.

Versiones Monousuario y Multiusuarios

Una versión Monousuario de LABEL MATRIX es un programa independiente con la intención de instalarse en una PC. La versión multiusuario de LABEL MATRIX es una licencia multi-usuario.

Componentes del Producto

Su software puede enviarse en una de dos maneras: electrónicamente vía correo-e o en un CD-ROM en una caja. Si su software es enviado electrónicamente, usted recibe un correo-e de TEKLYNX que incluye el código de activación y número de serie, junto con vínculos del portal de Internet de TEKLYNX donde puede descargar el software, manuales, y otros archivos de documentación.

Si su software fue enviado en una caja, está empaquetado con los siguientes componentes:

- CD-ROM
- Documentación apropiada para la versión que compró



La edición y número de versión de su software son impresos en una etiqueta localizada en la cubierta interna del porta CD del producto, así como en la cubierta interna de la Guía Rápida.

Instalación de LABEL MATRIX



Los pasos de instalación aquí brindados cubren una Instalación completa básica para instalar la versión monousuario. Instrucciones Detalladas para una instalación específica de escenarios (Instalación Red, actualizaciones, etc.) pueden encontrarse en el CD de LABEL MATRIX haciendo clic en el botón **Documentos** en la pantalla inicial del CD, o en el portal de Internet de TEKLYNX.

Para instalar de envío electrónico:

Nota: Si ya descargó e instaló el Demo actual de LABEL MATRIX, no hay necesidad de instalar otra vez. Para versiones de Activación por Software, proceda a la sección abajo de activar su software convirtiendo la versión de prueba a una versión completa.

- 1 Abra su mensaje de correo-e de TEKLYNX que contiene la información de instalación. Haga clic en el hipervínculo para descargar el software.
- 2 En el Centro de Descarga de TEKLYNX, haga clic en el vínculo **Descargar LABEL MATRIX**. Aparece la ventana de aviso de seguridad para Descargar Archivo.
- 3 Haga clic **Guardar** para descargar el archivo ejecutable a su computadora. Asegúrese anotar la ubicación donde el archivo ha sido guardado.
- 4 Doble-clic el archivo ejecutable. Si un mensaje de seguridad aparece, haga clic en **Ejecutar**.
- 5 Aparece la ventana para **Seleccionar configuración de Idioma**. Seleccione su idioma para las pantallas de la interfaz, y haga clic en **Aceptar**.

Aparece la pantalla de **Preparando Instalación**, seguida por la pantalla de bienvenida para el asistente de instalación.
- 6 Proceda con el proceso de instalación siguiendo las instrucciones en pantalla brindadas por el asistente gráfico.

Para instalar del CD:

Nota: Si ya descargó e instaló el Demo actual de LABEL MATRIX, no hay necesidad de instalar otra vez del CD. Proceda a la sección abajo de activar su software convirtiendo la versión de prueba a una versión completa.

- 1 Insertar el CD.

Aparece la pantalla inicial del CD. Si el CD no abre automáticamente, use el comando Ejecutar de Windows para escribir la letra del CD-ROM drive seguido por CDSetup.exe (p.ej., D:\CDSetup.exe) y presione ENTER.

- 2 En la pantalla inicial del CD, haga clic en **LABEL MATRIX**, y luego clic en el botón **Instalar**.
- 3 Seleccione el idioma deseado para las pantallas de la interfaz, y clic en **Aceptar**.

Aparece la pantalla de **Preparando Instalación**, seguida por la pantalla de bienvenida para el asistente de instalación.

- 4 Proceda con el proceso de instalación siguiendo las instrucciones en pantalla brindados por el asistente gráfico.

Para activar el software:

- 1 Inicie LABEL MATRIX. Aparece la pantalla de bienvenida mostrando opciones para activar el software inmediatamente o ejecutar una versión de prueba.
- 2 Haga clic en **Activar**, y luego clic en **Siguiente**.
- 3 Proceda con el proceso de activación siguiendo las instrucciones en pantalla brindadas por el asistente gráfico.

Otros Recursos de Documentación

Ayuda En Línea

El sistema de ayuda en línea de LABEL MATRIX brinda información detallada en usar el las funciones del programa para crear y correr sistema de rastreo. Para acceder a la Ayuda en LABEL MATRIX, seleccione **Tópicos Ayuda** del menú **Ayuda**. Para Ayuda contexto-sensitiva, presione la tecla F1 o clic en el botón

Ayuda ubicado en muchas ventanas de diálogo y pantallas de asistentes.

CD de Producto

En adición a cualquier documentación impresa que pueda ser incluida en su producto, puede encontrar toda la documentación de LABEL MATRIX disponible en formato PDF en el CD del producto. Los documentos PDF pueden visualizarse en Adobe Acrobat Reader e imprimirse para su fácil referencia.

Para acceder a la documentación de LABEL MATRIX en el CD, haga clic en botón **Documentos** disponible en la pantalla inicial del CD.

Si su software fue enviado electrónicamente, puede descargar la documentación del producto del portal de Internet de TEKLYNX.

Nota: Si todavía no tiene Acrobat Reader instalado en su PC, esta disponible en el CD de LABEL MATRIX.

Notas del Lanzamiento

El archivo de **Notas del Lanzamiento** que se instala con el software contiene información acerca de los cambios y actualizaciones recientes al software que fueron hechos después de que esta guía fue impresa. Esta información reemplaza lo que esta contenido en esta guía. Las Notas del Lanzamiento también están disponibles para descargarse del portal de Internet de TEKLYNX.

LABEL MATRIX en la Web

Para información más reciente en acutalizaciones de producto, dispositivos soportados, PF de soporte técnico y otros tips para la solución de problemas, por favor visite la página de LABEL MATRIX en el portal de Internet de Teklynx en **<http://www.teklynx.com/LABELMATRIX>**.



United States

1-414-837-4800

France

33-562-601-080

Germany

49-6103-30026-0

Singapore

65-6477-7293

China

86-21-6100-6588

Japan

81-45-461-3603

Copyright 2012 Teklynx Newco SAS. All rights reserved. Printed in the USA 03/12. TEKLYNX and LABEL MATRIX are trademarks or registered trademarks of Teklynx Newco SAS. All other brands and product names are trademarks of their respective owners.

www.teklynx.com

Microsoft
GOLD CERTIFIED
Partner