



# GUÍA DE INSTALACIÓN

La información en este manual no es vinculante y puede ser modificada sin previo aviso.

La fuente del software descrita en este manual esta sujeta a licencia de usuario. El software no podrá ser utilizado, copiado o reproducido en ningún medio bajo ninguna circunstancia, excepto en donde sea acordado en esta licencia.

Ninguna porción de este manual podrá ser copiado, reproducido o transmitido por ningún medio, para otros propósitos como uso personal del comprador, salvo permisos escritos obtenidos de TEKLYNX Corporation SAS.

© 2021 TEKLYNX Corporation SAS.

All rights reserved.

# Bienvenido!

LABEL MATRIX software de diseño de etiquetas e integración brinda una solución fácil de usar, amigable para impresión de etiquetas código de barras que cumplen con estándares en cualquier industria.

Esta guía contiene información de requerimientos de sistema, ediciones de producto y configuraciones. También contiene instrucciones básicas para instalar el software LABEL MATRIX, así como, fuentes de otra documentación que puede usar como referencia.

## Requerimientos de Sistema

|                        |   |
|------------------------|---|
| Sistema Operativo      | Windows®10 x86/x64<br>Windows®8.1 x86/x64<br>Windows®8 x86/x64<br>Windows® Server 2019<br>Windows® Server 2016<br>Windows® Server 2012 R2<br>Windows® Server 2012   |
| Maquina Virtual        | Una licencia de VM se debe comprar  |
| Memoria                | 2 GB de RAM o más (se recomiendan 4 GB - dependiendo del SO y el uso).  |
| Espacio Disco Duro     | A hard drive with at least 500MB free disk space (depending on the installation options).   |
| Pantalla               | Tarjeta de vídeo: Adaptador de pantalla de Windows con capacidad para 1024x768, True Color y DirectX® 9 (se recomienda tarjeta compatible con DirectX 11).  |
| Software Compatible    | Cualquier 'PDF reader' (Adobe Acrobat Reader está proporcionado con la instalación)   |
| Requisitos adicionales | <ul style="list-style-type: none"><li>• Derechos de administrador en el equipo durante el procedimiento de instalación.</li><li>• Estos son los requisitos para las licencias Online:<ul style="list-style-type: none"><li>- Acceso a Internet para el servidor de licencias</li><li>- Los puertos 80 y 443 deben estar abiertos (proxy, firewall)</li><li>- Las licencias Online no son directamente compatibles con la autenticación Proxy licenses</li></ul></li></ul> |

## Ediciones de LABEL MATRIX

LABEL MATRIX software de diseño de etiquetas esta disponible en tres ediciones — LM QuickDraw, LABEL MATRIX, y LM PowerPro. (La versión y la edición de su software están impresos en una etiqueta localizada en la cubierta interior del porta DVD del producto, así como, la cubierta interna de la Guía Rápida.) La siguiente tabla brinda un panorama general de las principales funciones incluidas en cada edición.

| CARACTERISTICA  | LM QuickDraw | LM PowerPro    |
|---|--------------|----------------|
| <b>General</b>  |              |                |
| Versión de Solo-Imprimir  |              | •              |
| Versión red   |              | •              |
| Activación por software   | •            | •              |
| Soporte de Citrix Server/Terminal Server  |              | (Solo red)     |
| Vista Previa en Vivo (visualizar múltiples etiquetas con datos variables en “vivo” en |              | •              |
| Seguridad específica por etiqueta   |              | •              |
| Mas de 100 formas de etiquetas de conformidad   |              | •              |
| Formas de Fondos de etiquetas redondas  | (Abrir)      | (Abrir/Editar) |
| Tamaño automático de párrafos y escalas   |              | •              |
| Listas con viñetas/Numeración y sangrías  |              | •              |
| Formatos de gráficas (bmp, pcx, jpg, tif, etc.)                                       | •            | •              |
| Soporte de Color  | •            | •              |
| Soporte códigos de barra lineales   | •            | •              |
| Asistentes gráficos para UCC/EAN 128 y  |              | •              |
| Soporte códigos de barra 2D   |              | •              |
| Soporte Extendido 2D (TLC 39 y QR Code)   |              | •              |
| Objetos TextArt /Editor RTF   |              | •              |
| <b>Variables</b>  |              |                |
| Entrada por teclado al momento de imprimir  | •            | •              |
| Doble entrada (verificación) habilidad  |              | •              |
| Entrada de datos por Listas   | •            | •              |
| Datos obtenidos de un archivo de base de datos  | •            | •              |
| Contadores (números serializados) con soporte   | •            | •              |
| Cotadores con habilidad p/números   |              | •              |
| Estampado de fecha y hora con formatos  | •            | •              |
| Funciones avanzadas matemática, cadena y  |              | •              |
| Variables Expansión (usa “atajos” en expresiones)                                     |              | •              |

| CARACTERISTICA   | LM QuickDraw | LM PowerPro |
|--|--------------|-------------|
| <b>Base de Datos</b>   |              |             |
| Configurar una fuente de datos ODBC/OLE DB   |              | •           |
| Accesar base de datos Secuencial   | •            | •           |
| Accesar base de datos con llave primaria   |              | •           |
| Capacidad SQL query /SQL Query Asistente Gráfico   |              | •           |
| Obtener datos de un número ilimitado de base de datos por etiqueta                               |              | •           |
| Incluye un Editor separado de Base de Datos  |              | •           |
| Celda de Datos que muestran los registros  | •            | •           |
| Editar directamente registros en las celdas de datos   |              | •           |
| <b>Imprimir</b>  |              |             |
| Soporte de Controladores de Impresoras Windows   | •            | •           |
| Soporte para mas de 1,750 impresoras térmicas y transferencia térmica                            |              | •           |
| Duplicado de variable de conteo de etiquetas de cualquier origen                                 | •            | •           |
| Apilado de impresión disponible con múltiples etiquetas por página                               |              | •           |
| Revés del orden de páginas en un trabajo   |              | •           |
| <b>Herramientas</b>  |              |             |
| Modificar código de impresora directamente con la utileria Job Modifier                          |              | •           |
| Impresión Automática de una fuente de base de datos (AutoPrint)                                  |              | •           |
| Soporte de línea de Comandos   |              |             |
| Exportar información de imagen y variable a un archivo de datos (Escritura de datos)             |              | •           |
| Guardar todo los archivos externos anexos al diseño (Guardar paquete)                            |              | •           |
| Visualizar y personalizar reportes generados de archivos registros de etiquetas (Visor archivos) |              |             |
| Convertidor de Código utilería de conversión   |              | •           |
| Intercambio de Datos Dinámico (DDE)  |              | •           |

## Otras Configuraciones de LABEL MATRIX

### Versiones

#### **Diseño Completo y Solo Impresión (PrintPack)**

LABEL MATRIX está disponible en versión Diseño Completo y en versión PrintPack. La versión de Diseño Completo es requerida para diseñar, editar y guardar archivos de diseños de etiquetas. La versión PrintPack debe ser usada en conjunto con la versión de Diseño Completo. LABEL MATRIX PrintPack esta limitada a abrir e imprimir etiquetas; no puede añadir, mover, borrar o editar campos en una etiqueta.

### Versiones

#### **Monousuario y Multiusuarios**

Una versión Monousuario de LABEL MATRIX es un programa independiente con la intención de instalarse en una PC. La versión multiusuario de LABEL MATRIX es una licencia multiusuario.

## Componentes del Producto

Su software puede enviarse en una de dos maneras: electronicamente vía correo- e o en un DVD en una caja. Si su software es enviado electronicamente, usted recibe un correo-e de TEKLYNX que incluye el código de activación y número de serie, junto con vínculos del portal de Internet de TEKLYNX donde puede

descargar el software, manuales, y otros archivos de documentación.

Si su software fue enviado en una caja, está empaquetado con los siguientes componentes:

- DVD
- Documentación apropiada para la versión que compró



La edición y número de versión de su software son impresos en una etiqueta localizada en la cubierta interna del porta DVD del producto, así como en la cubierta interna de la Guía Rápida.

## Instalación de LABEL MATRIX



Los pasos de instalación aquí brindados cubren una Instalación completa básica para instalar la versión monousuario. Instrucciones Detalladas para una instalación específica de escenarios (Instalación Red, actualizaciones, etc.) pueden encontrarse en el DVD de LABEL MATRIX haciendo clic en el botón Documentos en la pantalla inicial del DVD, o en el portal de Internet de TEKLYNX.

### ► Para instalar de envío electrónico:

#### Note

Si ya descargó e instaló el Demo actual de LABEL MATRIX, no hay necesidad de instalar otra vez. Para versiones de Activación por Software, proceda a la sección abajo de activar su software convirtiendo la versión de prueba a una versión completa.

- 1 Abra su mensaje de correo-e de TEKLYNX que contiene la información de instalación. Haga clic en el hipervínculo para descargar el software.
- 2 En el Centro de Descarga de TEKLYNX, haga clic en el vínculo Descargar LABEL MATRIX. Aparece la ventana de aviso de seguridad para Descargar Archivo.
- 3 Haga clic Guardar para descargar el archivo ejecutable a su computadora. Asegúrese anotar la ubicación donde el archivo ha sido guardado.
- 4 Doble-clic el archivo ejecutable. Si un mensaje de seguridad aparece, haga clic en Ejecutar.
- 5 Aparece la ventana para Seleccionar configuración de Idioma. Seleccione su idioma para las pantallas de la interfaz, y haga clic en Aceptar.

Aparece la pantalla de Preparando Instalación, seguida por la pantalla de bienvenida para el asistente de instalación.

- 6 Proceda con el proceso de instalacion siguiendo las instrucciones en pantalla brindadas por el asistente gráfico.

► **Para instalar del DVD:**

**Nota**

Si ya descargó e instaló el Demo actual de LABEL MATRIX, no hay necesidad de instalar otra vez del DVD. Proceda a la sección abajo de activar su software convirtiendo la versión de prueba a una versión completa.

- 1 Insertar el DVD.

Aparece la pantalla inicial del DVD. Si el DVD no abre automáticamente, use el comando Ejecutar de Windows para escribir la letra del DVD drive seguido por index.hta (p.ej. D:\index.hta) y presione ENTER.

- 2 En la pantalla inicial del DVD, haga clic en LABEL MATRIX, y luego clic en el botón Instalar.
- 3 Seleccione el idioma deseado para las pantallas de la interfaz, y clic en Aceptar. Aparece la pantalla de Preparando Instalación, seguida por la pantalla de bienvenida para el asistente de instalación.
- 4 Proceda con el proceso de instalacion siguiendo las instrucciones en pantalla brindados por el asistente gráfico.

► **Para activar el software:**

- 1 Inicie LABEL MATRIX. Aparece la pantalla de bienvenida mostrando opciones para activar el software inmediatamente o ejecutar una versión de prueba.
- 2 Haga clic en Activar, y luego clic en Siguiente.
- 3 Proceda con el proceso de activación siguiendo las instrucciones en pantalla brindadas por el asistente gráfico.



## Otros Recursos de Documentación

**Ayuda En Línea** El sistema de ayuda en línea de LABEL MATRIX brinda información detallada en usar el las funciones del programa para crear y correr sistema de rastreo. Para acceder a la Ayuda en LABEL MATRIX, seleccione **Tópicos Ayuda** del menú **Ayuda**. Para Ayuda contexto-sensitiva, presione la tecla F1 o clic en el botón **Ayuda** ubicado en muchas ventanas de diálogo y pantallas de asistentes.

**DVD de Producto** En adición a cualquier documentación impresa que pueda ser incluida en su producto, puede encontrar toda la documentación de LABEL MATRIX disponible en formato PDF en el DVD del producto. Los documentos PDF pueden visualizarse en Adobe Acrobat Reader e imprimirse para su fácil referencia.

Para acceder a la documentación de LABEL MATRIX en el DVD, haga clic en botón **Documentos** disponible en la pantalla inicial del DVD.

Si su software fue enviado electrónicamente, puede descargar la documentación del producto del portal de Internet de TEKLYNX.

### Nota

Si todavía no tiene Acrobat Reader instalado en su PC, esta disponible en el DVD de LABEL MATRIX.

### Notas del Lanzamiento

El archivo de **Notas del Lanzamiento** que se instala con el software contiene información acerca de los cambios y actualizaciones recientes al software que fueron hechos después de que esta guía fue impresa. Esta información reemplaza lo que esta contenido en esta guía. Las Notas del Lanzamiento también están disponibles para descargarse del portal de Internet de TEKLYNX..

### LABEL MATRIX en la Web

Para información más reciente en acutalizaciones de producto, dispositivos soportados, PF de soporte técnico y otros tips para la solución de problemas, por favor visite la página de LABEL MATRIX en el portal de Internet de Teklynx en <https://www.teklynx.com/LABELMATRIX>



**France**  
+33 (0) 562 601 080

**Germany**  
+49 (0) 2103 2526 0

**Singapore**  
+65 6908 0960

**United States**  
+1 (414) 837 4800

Copyright 2021 TEKLYNX Corporation SAS. All rights reserved. LABEL MATRIX, LABELVIEW, CODESOFT, LABEL ARCHIVE, SENTINEL PRINT™, MODULE, BACKTRACK, TEKLYNX CENTRAL, TEKLYNX, and Barcode Better are trademarks or registered trademarks of TEKLYNX Corporation or SAS or its affiliated companies. All other brands and product names are trademarks and/or copyrights of their respective owners.

[www.teklynx.com](http://www.teklynx.com)

